In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful



Copyright disclaimer

"La faculté" is a website that collects medical documents written by Algerian assistant professors, professors or any other health practicals and teachers from the same field.

Some articles are subject to the author's copyrights.

Our team does not own copyrights for the most content we publish.

"La faculté" team tries to get a permission to publish any content; however, we are not able to be in contact with all authors.

If you are the author or copyrights owner of any kind of content on our website, please contact us on: facadm16@gmail.com to settle the situation.

All users must know that "La faculté" team cannot be responsible anyway of any violation of the authors' copyrights.

Any lucrative use without permission of the copyrights' owner may expose the user to legal follow-up.















<u>I – SPIROGRAPHIE</u>:

- a pour but d'étudier :
- -les volumes
- -les débits pulmonaires.
- -les capacités.

1- Les volumes:

- a V courant (VT): est le V d'air mobilisé au cours d'un cycle respiratoire au repos (VT = 500ml.)
- <u>b –V de réserve inspiratoire (VRI)</u>: est le V mobilisé au cours d'une inspiration forcée (VRI=2000ml)
- <u>c -V de réserve expiratoire (VRE)</u>: est le V mobilisé au cours d'une expiration forcée (VRE=1000ml)
- <u>d-V résiduel (VR)</u>: est le volume d'air restant dans les voies respiratoires au cours d'une expiration forcée (VR=1200ml)

2-Les capacités:

<u>a –Capacité vitale (CV) :</u> est la somme de :


<u>b –Capacité pulmonaire totale (CPT)</u>: la somme de :

3- Les débits:


C les Volumes exprimés en fonction du temps

- <u>a-VEMS</u>: V expiratoire maximal par seconde est le V d'air expulsé dans la 1ere seconde d'une expiration forcée succédant a une inspiration forcée.
- <u>b –Débits périphérique (DEM)</u>: c'est le débits expiratoire max entre 25-75 de la capacité vitale forcée si touché → atteinte au niveau des petites branches.
- **c** Débits expiratoire de pointe (DEP) : est le débit le plus élevé survenue au cours d'une inspiration forcée → intérêt dans la surveillance des asthmatique.

Courbe débits volumes



Spirographe



4- Indice de tiffeneau:

IT=VEMS/CV= 75 %

■ VEMS/CV=75% exprime le fait que le sujet est capable d'expulser 75% de sa capacité vitale dés la 1er seconde d'une expiration.

Autres techniques:

- 1-Test aux broncho-dilatateurs :
- Mesure des différents paramètres spirométriques après inhalation de BD on relève une amélioration de 10 % par rapport à la 1ere mesure qui relève d'un facteur spastique.

2-Test de provocation bronchique non spécifique:

Très dangereux risques d'allergie → crise d'asthme sévère.

- <u>But</u>: provoquer une (vasoconstriction au cabrachol, acétyle choline)
 - $1 \rightarrow mesurer VEMS$: le test est + si VEMS est de plus de 20%.
 - 2→ mesurer l'hyper réactivité bronchique.

Indication:

- -cas ou dgc d'asthme non évident
- -quand la symptomatologie est faite de gène respiratoire, toux chronique et dyspnée d'effort.

Etudes des pressions des gaz du sang:

→ fonctionnement global de la fonction respiratoire.

Il existe 3 principaux syndromes:

-syndrome obstructif.-syndrome restrictif.-syndrome mixte.

1-Syndrome obstructif VR nl

:VEMS↓↓
Tiffeneau↓
Débit periph↓ (DEM 25.75)↓

- -Asthme,emphyséme
- -BPCO
- -Broncho-pneumopathies.

 $CV \downarrow$ VEMS/CV N ou ↑

- -Asbestoses.
- -Fibrose pulmonaire.
- -Amputation pulmonaire.
- -Alvéolite allergique.
- Atélectasie

■ 3- Syndrome mixte: CV↓ VR↓ VEMS↓

-Évolution, Asbestoses, Silicose bronchite chronique Cyphoscoliose, emphysème, Pachypleurite, atélectasie DDB.

Intérêts EFR au milieu du travail:

- -A l'embauche : base de référence pour comparaisons ultérieures.
 - -Parfois obligatoire lors des visites périodiques.
- -Intérêts non négligeable dans les visites des travailleurs exposés à des facteurs responsables
- D'atteintes pulmonaires.

Intérêts:

- -Dépistages.
- -Troubles respiratoires d'origines professionnelles.
- -Intérêt médico-légal. (Critères objectifs autorisant la prise en charge).

La réalisation pratique d'une spiromètrie:

- -Spirometrie doit être réalisé en dehors de tout épisode infectieux bronchitique ou parenchymateux.
- -Après un arrêt de tout TRT BD 48h avant chaque examen EFR.
- -Sujet ne doit pas fumer pendant l'heure qui précède l'examen.
- -TLT obligatoire. (Éviter la contamination de l'appareil).
- -Peser, mesurer le patient, age, sexe → valeur théorique.
- -Desserrer toute cravates, ceinture.

II -La gazométrie:

- elle exprime l'hématose l'échange
 alvéolocapillaires, les paramètres explorés sont :
 - -PaCO2=100mmHg.
 - -PaCO2=40mmHg.
 - -La saturation en O2:SaO2=96%.
 - -HCO3=26ml/L.
 - -PH=7,4+/-0,02 : Mesuré par l'équation d'Endelson Haselbach.

L'hypoxémie:

- définit par : PaO2<70mmHg SaO2<96% PaCO2>40mmHg.
- -L'hypoventilation se traduit par une hypoxémie et une hypercapnie.
- -<u>L'hyperventilation</u> engendre <u>l'hypocapnie</u>: c'est un mécanisme compensateur contre L'hypoxémie.

Pour le PH 2 anomalies :

- -Acidose respiratoire compensée: PH normal hypercapnie HCO3 augmenté.
- -Acidose respiratoire décomposée : hypercapnie importante HCO3 normal ou augmenté PH Diminué.

On trouve ces acidoses décompensées dans les : Décompensations des broncho-pneumopathie chronique obstructives (BPCO), restrictives ou mixtes .

et dans les maladies cardiovasculaire OAP (effets shunt : hypocapnie de compensation).

L'exploration de l'échange à travers les barrières alvéolocapillaires se fait par mesure de la Capacité de transfert du CO (DLCO).